



Drucken in Photoshop – Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. ICC-Profil herunterladen & installieren

Damit dein Ausdruck farblich korrekt wird, brauchst du das passende ICC-Profil für deine Kombination aus Papier und Drucker.

📄 Lade das Profil von der Website des Papierherstellers herunter (z. B. Hahnemühle, Tecco, Canson etc.).

📁 Kopiere die ICC-Datei in den passenden Ordner:

- macOS: Library/ColorSync/Profiles
- Windows: C:\Windows\System32\pool\drivers\color
- Hinweis: Einige Papierhersteller liefern zusätzliche Infos zur richtigen Druckerkonfiguration (z. B. als PDF oder Printer-Setup-Datei).

2. Bilddatei in Photoshop öffnen

- Öffne dein Bild in Photoshop, das du drucken möchtest.

3. Druckdialog öffnen

- Gehe auf Datei → Drucken oder drücke Strg + P (Windows) / Cmd + P (Mac). Die Druckvorschau erscheint.

4. Druckereinstellungen wählen

- Drucker auswählen
- Papierformat einstellen (z. B. A4, A3)
- Unter Weitere Optionen → Farbe/Intensität → Manuell wählen
- → Neues Menü öffnet sich:
 - Abstimmung → Farbkorrektur: Keine
 - (Wichtig: So übernimmt Photoshop das Farbmanagement!)
 - Medientyp: Passendes oder ähnliches Papier auswählen (z. B. Fotopapier glänzend, matt, schwer)
 - Druckqualität: Hoch
 - Ausrichtung: Hoch- oder Querformat
- OK klicken, um das Menü zu schließen.

5. Farbeinstellungen in Photoshop

- Im Photoshop-Druckdialog:
 - Farbmanagement durch Photoshop aktivieren
 - Profil auswählen: Dein zuvor installiertes ICC-Profil
 - Renderingpriorität: Perzeptiv
 - Tiefenkompensierung: Aktiviert

6. Position & Größe einstellen

- Wenn dein Bild größer als das Papier ist (z. B. A3-Druck):
 - Auf Medium skalieren aktivieren
 - → So passt sich das Bild automatisch an
- Wenn dein Bild kleiner als das Papier ist, wird es leicht vergrößert → dabei kann die Qualität etwas sinken.

📌 Beachte:

- ppi = Pixel per Inch (Bildschirm)
- dpi = Dots per Inch (Druck)
- Beides sollte möglichst hoch sein, ideal: 240–300 dpi/ppi.

✅ Tipp: Erstelle dein Bild am besten direkt in dem Format, in dem du später drucken möchtest.

7. Papier einlegen & drucken

- Lege das passende Papier in den Drucker – und starte den Druck!

8. Papierwahl (Tipp)

- Ich habe mir ein Probepack von Hahnemühle bestellt und jedes Motiv auf den verschiedenen Papiersorten ausgedruckt.
- Bei Tageslicht habe ich verglichen – mein Favorit:
- Photo Rag Satin → tolle Ergebnisse bei Schwarzweiß- & Farbdrukken!